

Premessa:

- L'installazione del profilo colore rende il cliente consapevole e autonomo nel processo di correzione colore.
- Il profilo ICC **non va mai assegnato ai file**. Serve per simulare i colori di stampa sul monitor attraverso la funzione **Prova Colori** di Photoshop con l'obiettivo di avere un'anteprima rispetto al risultato finale, prima stampare il file.

Procedimento:

1. Installazione dei profili:

PageWide_CSH_CartaBiancaDiatec_OK.icc

NewSol_Carta_Kraft_Bianca.icc

NewSol_Cartoncino_Patinato.icc

NewSol_Cartoncino_nonPatinato.icc

Installare i profili presenti nella cartella **PROFILI** seguendo la rispettiva istruzione:

- Se il sistema operativo è **Windows XP / Vista / 7 / 10**:
 - cliccare col tasto destro sul file ICC e selezionare la voce **Installa Profilo**.
 - Se questa opzione non è presente bisogna copiare manualmente i file nella cartella /WINDOWS\system32\spool\drivers\color
- Se il sistema operativo è **Mac OS / OSX**:
 - copiare i file nella cartella /Library/ColorSync/Profiles oppure in /Users/username/Library/ColorSync/Profiles
- Se il sistema operativo è **Mac OS 9**:
 - copiare i file nella cartella /System folder/Colorsync/Profiles
- Se il sistema operativo è **Sierra/ Mac OS X 10.7** e versioni successive la cartella Libreria utente è nascosta.
 - Utilizzare il seguente metodo per rendere visibile il contenuto della libreria utente:
 - Nel **Finder**, scegliere **Vai > Vai alla cartella**.
 - Nella finestra di dialogo **Vai alla cartella**, digitare **~/Libreria**
 - Fare clic su **Vai**.
 - copiare il file nella cartella /Colorsync/Profiles

2. Eseguire **Photoshop**

3. Aprire un file

4. Dal menu principale di Photoshop cliccare **Visualizza > Imposta prova > Personale**

5. Impostare le **Condizioni di prova** a seconda del dispositivo (tipo di carta) che si desidera simulare (es. **NewSol_Carta_Kraft_Bianca_OK.icc** per un prodotto stampato con la stampante NewSolution su carta Kraft Bianca)

6. Attivare la funzione **Mantieni i valori numerici CMYK**

7. Cliccare **OK**

8. Cliccare **Control+Y** su Windows oppure **Mela+Y** su Mac per attivare/disattivare la prova colore. Il nome del file cambierà, mostrando tra parentesi l'eventuale profilo applicato per la prova colore:

